


Windows 8 のメール設定(Windows Live Mail の設定)

◆はじめに

Windows8 のパソコンにはじめから入っている「メール」というアプリでは、弊社から発行しているメールアドレス(****@rifnet.or.jp)はご利用頂けません。ご注意ください。(2012/12 現在)

×利用不可



○利用可



本書では、[Windows Live Mail](#)を使ったメールの設定についてご説明します。

◆ダウンロード

WindowsLiveMail は、ほとんどのパソコンで追加でダウンロード、インストールする必要があります。
以下にその手順をご紹介します。


- ①マイクロソフト社の公式サイト (<http://www.microsoft.com/>) にアクセスし、左上の「ダウンロード」をクリックします。




- ②Windows Essentials をクリックします。



③Windows Essentials の入手「今すぐダウンロード」をクリックします。




④ダウンロードしたプログラムをパソコンへインストールします。
※確認を求められた場合は「はい」を選択して前に進んで下さい。



⑤インストールするプログラムの選択から「インストールする製品の選択」をクリックします。



⑥「メール」のみにチェックを入れて「インストール」をクリックします。



⑦インストール中の画面になるので、しばらくお待ち下さい。



⑧パソコンへのインストールが完了すると以下の画面になるので「閉じる」をクリックします。




◆Windows Live Mail の新規アカウント設定方法


①スタート画面 (Metro UI) の中にある「Windows Live Mail」をクリックします。



②「アカウント」⇒「電子メール」をクリックします。



③ご契約時にお渡ししている『リフレイターネットサービスご入会案内』の資料を参考に、赤枠内を入力して、「次へ」をクリックします。



④赤枠内を入力して、「次へ」をクリックします。

Windows Live メール

サーバー設定を構成

電子メールサーバーの設定がわからない場合は、ISP またはネットワーク管理者に連絡してください。

受信サーバー情報	送信サーバー情報
サーバーの種類: POP	サーバーのアドレス: mail2.rifnet.or.jp
サーバーのアドレス: mail.rifnet.or.jp	ポート: 587
ポート: 110	<input type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (R)
<input type="checkbox"/> セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 (R)	<input checked="" type="checkbox"/> 認証が必要 (A)
次を使用して認証する: クリア テキスト	
ログイン ユーザー名: catv	

キャンセル 戻る **次へ**

⑤メールの設定作業は完了です。「完了」をクリックします。

Windows Live メール

電子メール アカウントが追加されました

✓ taro@rifnet.or.jp が追加されました

[別の電子メール アカウントを追加する](#)

完了(F)

◆【推奨】サーバにメールを溜めない設定

メールは通常、手元のパソコンに取り込んだあとも、コピーがシステムに残り続けます。

その件数が増えるほど、受信にかかる時間が徐々に長くなります。
ここでは、メールのコピーをシステムに残さない設定を行います。

①「アカウント」⇒「プロパティ」をクリックします。



②「詳細設定」⇒「サーバにメッセージのコピーを置く」のチェックを外して「適用」をクリックします。

